

Android Gmail の新規設定方法

1.Android Gmail の起動

ホーム画面もしくはアプリ一覧より Gmail をタップします。



2.アカウント追加


[Gmail へようこそ]画面が表示されますので、下部[スキップ]をタップします。




[メールアドレス追加]をタップします。




メールのセットアップ画面にて[その他]をタップします。



お客様のメールアドレスを入力し、[次へ]をタップします。



メールパスワードを入力し、[次へ]をタップします。



3.受信サーバ設定

各項目を確認し入力し、[次へ]をタップします。

受信サーバの設定

ユーザー名
john@12345.com

パスワード

サーバー
pop123.jp

サーバーからメールを削除
削除しない

次へ >

ユーザー名	お客様のメールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
サーバー	アカウント登録証記載の POP サーバー名を入力します。
サーバーからメールを削除	削除しない

サーバー設定を確認しています の画面後に、証明書が無効ですとなりますので[設定を編集]をタップします。

受信サーバの設定

サーバー設定を確認しています...

証明書が無効です

Gmail アプリでは、このメールアドレスのセキュリティを保証できません。メールが危険にさらされる可能性があります。
[詳細](#)

キャンセル 設定を編集

下記画面となりますので、各項目を確認し、[次へ]をタップします。

受信サーバーの設定

このアカウントを追加するには、ポートやセキュリティの種類を更新してみてください。

ユーザー名
example@domain.com

パスワード
.....

サーバー
pop.example.com

ポート
110

セキュリティの種類
なし
メールのセキュリティは保証されていません

サーバーからメールを削除
削除しない

< 次へ >

ユーザー名	お客様のメールアドレスが入力されていることを確認してください。
パスワード	入力済みのため入力不要です。
サーバー	アカウント登録証記載の POP サーバー名が入力されていることを確認してください。
ポート	110
セキュリティの種類	「なし」に変更してください。
サーバーからメールを削除	入力済みのため変更は不要です。

4.送信サーバ設定

各項目を確認し入力し、[次へ]をタップします。

送信サーバーの設定

ログインが必要

ユーザー名
test@test123

パスワード

SMTP サーバー
test123

次へ >

ユーザー名	お客様のメールアドレスが入力されていることを確認してください。
パスワード	入力済みのため入力は不要です。
SMTP サーバー	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名を入力します。

SMTP 設定を確認しています の画面後に、メールのセキュリティは保証されていませんとなりますので[設定を編集]をタップします。



下記画面となりますので、各項目を確認し、[次へ]をタップします。

送信サーバーの設定

このアカウントを追加するには、ポートやセキュリティの種類を更新してみてください。

ログインが必要

ユーザー名
example@example.jp

パスワード
.....

SMTP サーバー
example.jp

ポート
587


セキュリティの種類
なし
メールのセキュリティは保証されていません

< 次へ >

ユーザー名	お客様のメールアドレスが入力されていることを確認してください。
パスワード	入力済みのため入力不要です。
SMTP サーバー	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名が入力されていることを確認してください。
ポート	587
セキュリティの種類	「なし」に変更してください。


5. アカウントのオプション

任意の設定項目となります。とくに変更する必要はございません。確認後に[次へ]をタップします。



6. 差出人のお名前

「差出人」として表示される任意のお名前を入力し、[次へ]をタップします。



6.設定完了

以上で設定完了となります。

「GMAIL に移動」をタップすることで受信トレイに遷移します。

